

Cups Webaccess aktivieren

Quelle1: <https://askubuntu.com/questions/23936/how-do-you-administer-cups-remotely-using-the-web-interface>

Quelle2: <https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=000017214>

- nano /etc/cups/cupsd.conf

Diesen Parameter "ServerAlias *" nach Listen (oben) einfügen. So kann auch über den Domänenname auf webaccess zugegriffen werden.

Zusätzlich Listen "Listen localhost:631" ändern in, siehe unten.

-----parameter abschnitt oben start

- Listen [raspiboard.new-itsupport-raspi.ch](https://www.new-itsupport-raspi.ch):631 (ändern)
- ServerAlias * (hinzufügen)
- Browsing On (ändern)
- BrowseOrder allow,deny (hinzufügen)
- BrowseAllow all (hinzufügen)
- BrowseAddress All (hinzufügen)

-----parameter abschnitt oben ende

im Mittleren Bereich jeweil das subnet hinzufügen der zugriff haben darf

-----parameter mittleren bereich start

- #Web interface setting...
- WebInterface Yes
- #Restrict access to the server...
- <Location />
- Order allow,deny
- #test
- Allow localhost (hinzufügen)
- Allow from 192.168.1.* (hinzufügen)
- </Location>
- #Restrict access to the admin pages...
- <Location /admin>
- Order allow,deny
- Allow from 192.168.1.* (hinzufügen)
- </Location>
- #Restrict access to configuration files...
- <Location /admin/conf>
- AuthType Default
- Require user @SYSTEM
- Order allow,deny

- Allow from 192.168.1.* (hinzufügen)
- </Location>
- #Restrict access to log files...
- <Location /admin/log>
- AuthType Default
- Require user @SYSTEM
- Order allow,deny
- </Location>

-----parameter mittleren bereich ende

Hinweis: Wenn im webaccess von cups am Drucker etwas geändert wird, z. B als Standard Drucker definieren, dann wird man gefragt nach anmelde daten, root / passwort

Additional Information

Note:

If an administrator wishes to ONLY access the page from the local server, the "All" parameters can be replaced with "@LOCAL"